

～Internet Explorer モードを利用する方法～

1. Microsoft Edge を動かしてください。



2. 設定メニューを開きます。

The screenshot shows the Microsoft Edge browser window. A context menu is open from the top right corner, with a yellow callout box pointing to the ellipsis icon in the top right of the menu bar. Another yellow callout box points to the '設定' (Settings) option at the bottom of the menu. The main content area displays the Microsoft homepage. The address bar shows multiple tabs, including 'hardware monitor', 'google', 'Internet Explorer モ...', and 'gav-002'. The search bar contains 'Web を検索'.

... をクリックして、メニューから設定を選択してください

設定

設定

既定のブラウザー

Microsoft Edge を既定のブラウザーにする

既定に設定する

Internet Explorer の互換性

Internet Explorer に Microsoft Edge でサイトを開かせる

互換性のないサイトのみ

Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可

許可

追加

① 設定のタブが表示されますので、「既定のブラウザ」を選択してください。

三 設定

↑ メニューが表示されない場合は、三をクリックすることで表示されます。

既定のブラウザー

Microsoft Edge を既定のブラウザーにする

既定に設定する

Internet Explorer の互換性

Internet Explorer に Microsoft Edge でサイトを開かせる

Internet Explorer でブラウズするときに、Microsoft Edge でサイトを開くように選択できます。

Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可

既定

既定

許可

許可しない

② 「Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可」を既定から許可に変更選択してください。

settings/defaultBrowser

既定のブラウザー

Microsoft Edge を既定のブラウザーにする

既定に設定する

Internet Explorer の互換性

Internet Explorer に Microsoft Edge でサイトを開かせる


Internet Explorer でブラウズするときに、Microsoft Edge でサイトを開くように選択できます。

Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可

許可

再起動

③ 許可に変更すると、再起動が表示されますので、再起動を押してブラウザを再起動させてください。



以上で、「Internet Explorer モード」が使用できるようになりました。