


【Microsoft Edge（IEモード）における電子証明書の更新方法】




目次



PCの事前設定事項	2-8
IEモード関連機能	9-13
電子証明書更新機能	14-15




目次の手順を全て実施する必要があります。
手順の一部を実施済みのお客様は、未実施の手順をご参照ください。



PCの事前設定事項



画像	操作
 <p>The first screenshot shows the Windows Start menu search interface. The search bar at the top contains the text '検索するには、ここに入力します'. Below the search bar, there are tabs for 'すべて', 'アプリ', 'ドキュメント', 'ウェブ', and 'その他'. The 'アプリ' tab is selected. Under the '上位のアプリ' section, several application icons are displayed: Microsoft Edge, エクスプローラー, フォト, コントロール パネル, and Excel. The 'コントロール パネル' icon is highlighted with a red box. Below this, there is a 'クイック検索' section with a search bar and a list of search results, including '翻訳' and '新型コロナウイルス(COVID-19)情報'. The taskbar at the bottom shows the Start button and several application icons, with the search icon highlighted by a red box.</p> <p>The second screenshot shows the search results for 'アプリ: コントロールパネル'. The search bar at the top contains the text 'アプリ: コントロールパネル'. Below the search bar, there are tabs for 'すべて', 'アプリ', 'ドキュメント', 'ウェブ', and 'その他'. The 'アプリ' tab is selected. Under the 'アプリの最適一致' section, a search result for 'コントロール パネル' is displayed, with the icon and text 'コントロール パネル アプリ' highlighted by a red box. Below this, there is a 'ストア' section with a search result for 'コントロールパネル - Microsoft Store 内のアプリを検索する'. To the right of the search results, there is a detailed view of the 'コントロール パネル' application, showing its icon and name. Below this, there is a '最近' section with a list of recent search results, including 'インターネット オプション' and 'ネットワークの状態とタスクの表示'.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. スタートボタン横にある検索ボックスを選び、「コントロールパネル」を開いてください。 <p>※表示されていない場合は、検索ワード入力欄の下にあるメニュー欄から「アプリ」を選択し絞り込み検索をしてください。 検索キーワードにコントロールパネルと入力し、アプリの最適一致に表示されるコントロールパネル（アプリ）を選択してください。</p>


画像	操作
 <p>The screenshot shows the Windows Control Panel window titled 'コントロール パネル' (Control Panel). The '表示方法' (View by) dropdown menu is set to 'カテゴリ' (Category). The 'ネットワークとインターネット' (Network and Internet) category is highlighted with a red box.</p>	<p>2. コントロールパネルの表示方法から「カテゴリ」を選択後、「ネットワークとインターネット」を選択してください。</p>
 <p>The screenshot shows the 'ネットワークとインターネット' (Network and Internet) settings window. The 'インターネットオプション' (Internet Options) link is highlighted with a red box. A tooltip is visible over the link, indicating that clicking it will configure the display and connection settings for the Internet.</p>	<p>3. ネットワークとインターネットの「インターネットオプション」を選択してください。</p>
 <p>The screenshot shows the 'インターネットのプロパティ' (Internet Properties) dialog box. The 'セキュリティ' (Security) tab is selected and highlighted with a red box. The '閲覧の履歴' (Feeds) section is visible, showing options to delete or set feeds.</p>	<p>4. インターネットのプロパティの「セキュリティ」タブを選択してください。</p>

画像	操作
 <p>インターネットのプロパティ</p> <p>全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定</p> <p>セキュリティ設定を表示または変更するゾーンを選択してください。</p> <p>インターネット ローカル イントラネット 信頼済みサイト 制限付きサイト</p> <p>インターネット 信頼されたゾーンと制限付きゾーンに一覧表示されていないすべてのインターネットの Web サイトには、このゾーンを使用してください。</p> <p>このゾーンのセキュリティのレベル(L) このゾーンで許可されているレベル: 中から高</p> <p>中高</p> <ul style="list-style-type: none"> - ほとんどの Web サイトに適切です。 - 安全でない可能性のあるコンテンツをダウンロードする前に警告します。 - 未署名の ActiveX コントロールはダウンロードされません。 <p>レベルのカスタマイズ(C)... 既定のレベル(D)</p> <p>すべてのゾーンを既定のレベルにリセットする(R)</p> <p>OK キャンセル 適用(A)</p>	<p>5. インターネットのプロパティの「セキュリティ」タブから「信頼済みサイト」を選択してください。</p>
 <p>インターネットのプロパティ</p> <p>全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定</p> <p>セキュリティ設定を表示または変更するゾーンを選択してください。</p> <p>インターネット ローカル イントラネット 信頼済みサイト 制限付きサイト</p> <p>信頼済みサイト このゾーンには、コンピューターやファイルに損害を与えないと信頼している Web サイトが含まれています。 サイト(S)</p> <p>このゾーンに属する Web サイトがあります。</p> <p>このゾーンのセキュリティのレベル(L) このゾーンで許可されているレベル: すべて</p> <p>中</p> <ul style="list-style-type: none"> - 安全でない可能性のあるコンテンツをダウンロードする前に警告します。 - 未署名の ActiveX コントロールはダウンロードされません。 <p>レベルのカスタマイズ(C)... 既定のレベル(D)</p> <p>すべてのゾーンを既定のレベルにリセットする(R)</p> <p>OK キャンセル 適用(A)</p>	<p>6. インターネットのプロパティの「セキュリティ」タブから「信頼済みサイト」を選択し、「このゾーンのセキュリティレベル」を「中」に設定後、「サイト」を選択してください。</p> <p>※セキュリティレベルが、「カスタム」となっている場合は、「レベルのカスタマイズ」を選択し、「セキュリティ設定 - 信頼されたゾーン」画面を表示してください。</p> <p>「ActiveX コントロールとプラグイン」の「ActiveX コントロールとプラグインの実行」が「有効にする」になっていることを確認してください。</p>

画像	操作
	<p>7. 信頼済みサイトの「この Web サイトをゾーンに追加する」の入力欄に、下記 URL を入力してください。</p> <p>「https://*.shinkin-ib.jp」</p>
	<p>8. 信頼済みサイトの「この Web サイトをゾーンに追加する」に URL を入力後、「追加」を選択し、「閉じる」を押下してください。</p>
	<p>9. インターネットのプロパティの「プライバシー」タブの「サイト」を選択してください。</p>



画像	操作
	<p>10. サイトごとのプライバシー操作の「Web サイトのアドレス」の入力欄に、下記 URL を入力します。（半角）</p> <p>法人インターネットバンキングサービスをご利用の場合 「shinkin-ib.jp」</p> <p>しんきん電子記録債権サービスをご利用の場合 「dentrans.ne.jp」</p> <p>「許可」を選択後、「OK」を押下してください。</p>
	<p>11. インターネットのプロパティの「プライバシー」タブの「ポップアップブロックを有効にする」が有効（チェックあり）であることを確認し、「設定」を選択してください。</p>




画像	操作
	<p>12. ポップアップブロックの設定の「許可する Web サイトのアドレス」の入力欄に下記 URL を入力し、「追加」を選択してください。</p> <p>「www.shinkin.co.jp」</p>
	<p>13. ポップアップブロックの設定の「許可されたサイト」に「www.shinkin.co.jp」が登録されたことを確認し、「閉じる」を選択してください。</p>



画像	操作
 <p>The screenshot shows the 'Internet Options' dialog box with the 'Security' tab selected. Under the 'Advanced Security Settings' section, the 'Use TLS 1.2' checkbox is checked and highlighted with a red box. The 'OK' button at the bottom is also highlighted with a red box.</p>	<p>14. インターネットのプロパティの「詳細設定」タブを選択してください。「TLS1.2の使用」にチェックを入れます。「適用」を選択し、「OK」を押下してください。</p>



引き続き IE モード関連機能の手順を実施してください。


IE モード関連機能

画面	操作
	<p>1. ホームやアプリ一覧から、ブラウザー Microsoft Edge を起動してください。</p>
	<p>2. ブラウザー Microsoft Edge にて、ご利用の信用金庫の HP を開いてください。</p> <p>3. 右上の「…」を選択し、メニューから「設定」を選択してください。</p>

画面	操作
	<p>4. 「設定」のタブが新しく表示されます。「既定のブラウザ」を選択してください。</p>
	<p>5. Internet Explorer の互換性の「Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可」にて、「許可」を選択してください。</p>
	<p>6. Internet Explorer の互換性の「Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可」にて、「再起動」を選択してください。</p>

画面	操作
	<p>7. 「既定のブラウザー」が開かれている「設定」のタブを閉じてください。</p>
	<p>8. ご利用の信用金庫の HP 画面を表示してください。</p> <p>9. ブラウザー右上の「…」を選択し、メニュー内の「Internet Explorer モードで再読み込みする」を選択してください。</p>




画面	操作
	<p>10. ポップアップ画面にて「このページは Internet Explorer モードで開かれています」が表示されたら、「完了」を選択してください。</p> <p>※「互換表示でこのページを開く」および「次回、このページを Internet Explorer モードで開く」がオフの状態であることを確認してください。</p>
	<p>11. インターネットバンキングにログインし、「Windows セキュリティ」画面にて、該当の証明書であることを確認して、「OK」を選択してください。</p>

画面	操作
	<p>12. 「認証用の証明書の選択」画面にて、対象の証明書を選択して「OK」を選択してください。</p> <p>※本画面は表示されない場合があります。</p>

引き続き電子証明書更新機能の手順を実施してください。

電子証明書更新機能

画面	操作
 <p>このページは、Microsoft Edge でより適切に機能します。 Microsoft Edge で開く ツールバーに表示</p> <p>コンピュータウイルスにご注意ください。(令和2年1月18日) 「あなたのコンピュータが認識できませんでした。」というメッセージで始まる確認番号を要求する画面が表示された場合、入力しないでください。</p> <h3>利用者ログイン</h3> <h4>暗証番号の入力</h4> <p>利用者暗証番号 <input type="text"/></p> <p>ソフトウェアキーボードを開く <input type="button" value="開く"/></p> <p><input type="button" value="クリア"/> <input type="button" value="ログイン"/></p>	<p>1. 「利用者ログイン」画面にて、利用者暗証番号を入力し、「ログイン」を押してください。</p>
 <p>しんきん金庫 文字サイズ <input type="button" value="標準"/> <input type="button" value="拡大"/></p> <h2>しんきん商事様 への重要なお知らせ</h2> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p><input type="button" value="−"/> 電子証明書の更新をお願いします</p> <p>現在ご使用の電子証明書の有効期限は、2020年10月02日09時00分までとなります。 更新する場合は、セコム・プレミアムネットのUSBを取り外した状態で、電子証明書方式からログインしてください。 ログイン直後のお知らせ画面にて、お手続きいただけます。</p> <p>> 電子証明書の更新はこちら</p> <p><input type="checkbox"/> このお知らせをしばらく表示しない</p> </div>	<p>2. 「重要なお知らせ」画面の「電子証明書の更新はこちら」を選択してください。</p>
 <p>しんきん電子証明書認証局</p> <h3>電子証明書更新開始</h3> <p>インターネットバンキングをご利用になるパソコンを変更する場合は、電子証明書の再発行が必要です。</p> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="更新"/></p>	<p>3. 「電子証明書更新開始」画面が、ブラウザ-Microsoft Edge (IEモード) にて表示されていることを確認 (アドレスバーの左に Internet Explorer のアイコン「e」が表示) してください。</p> <p>4. 「更新」を選択してください。</p> <p>※「専用 USB に保存する」を選択した場合は、「パソコンに保存する」を選択した場合と同様の画面遷移となります。</p>

画面	操作
	<p>5. 「Web アクセスの確認」画面の「はい」を選択してください。</p>
	<p>6. 「Web アクセスの確認」画面の「はい」を選択してください。</p> <p>※「Web アクセスの確認」画面は 2 回表示されます。</p>
	<p>7. 左図のような画面が表示されれば、電子証明書更新が完了しました。「閉じる」を選択してください。</p> <p>※「専用 USB に保存する」を選択した場合は、「電子証明書 更新完了（専用 USB）」という画面が表示されます。（差分は表題のみです。）</p>