

## 【Microsoft Edge（IEモード）における電子証明書の更新方法】

### 目次


<a href="#">PCの事前設定事項</a> .....	<a href="#">2-8</a>
<a href="#">IEモード関連機能</a> .....	<a href="#">9-13</a>
<a href="#">電子証明書更新機能</a> .....	<a href="#">14-15</a>




目次の手順を全て実施している必要があります。  
手順の一部を実施済みのお客様は、未実施の手順をご参照ください。

## PCの事前設定事項

画像	操作
 <p>The top screenshot shows the Windows search interface. The search bar at the top contains the text '検索するには、ここに入力します'. Below the search bar, there are tabs for 'すべて', 'アプリ', 'ドキュメント', 'ウェブ', and 'その他'. Under the 'すべて' tab, there are several application tiles: Microsoft Edge, エクスプローラー, フォト, コントロール パネル (highlighted with a red box), and Excel. Below the application tiles, there is a section for 'クイック検索' with options for '辞書' and '翻訳', and a link for '新型コロナウイルス(COVID-19)情報'. The taskbar at the bottom shows the Start button and the search icon (highlighted with a red box).</p> <p>The bottom screenshot shows the search results for 'コントロール パネル'. The search bar now contains 'アプリ: コントロールパネル'. The 'すべて' tab is selected, and the 'アプリ' tab is highlighted with a red box. Below the search bar, there is a section for 'アプリの最適一致' with a result for 'コントロール パネル アプリ' (highlighted with a red box). To the right of this result, there is a larger preview of the 'コントロール パネル アプリ' with a '開く' button. Below the preview, there is a '最近' section with links for 'インターネット オプション' and 'ネットワークの状況とタスクの表示'. The taskbar at the bottom shows the Start button and the search icon (highlighted with a red box).</p>	<p>1. スタートボタン横にある検索ボックスを選び、「コントロールパネル」を開いてください。</p> <p>※表示されていない場合は、検索ワード入力欄の下にあるメニュー欄から「アプリ」を選択し絞り込み検索をしてください。 検索キーワードにコントロールパネルと入力し、アプリの最適一致に表示されるコントロールパネル（アプリ）を選択してください。</p>


画像	操作
 <p>The screenshot shows the Windows Control Panel window. The address bar reads 'コントロール パネル &gt;'. The main heading is 'コンピューターの設定を調整します'. In the top right corner, there is a dropdown menu labeled '表示方法: カテゴリ'. In the main content area, the 'ネットワークとインターネット' (Network and Internet) category is highlighted with a red box.</p>	<p>2. コントロールパネルの表示方法から「カテゴリ」を選択後、「ネットワークとインターネット」を選択してください。</p>
 <p>The screenshot shows the 'ネットワークとインターネット' (Network and Internet) settings window. The address bar reads 'コントロール パネル &gt; ネットワークとインターネット &gt;'. On the left sidebar, 'ネットワークとインターネット' is selected. In the main content area, the 'インターネットオプション' (Internet Options) link is highlighted with a red box. A tooltip is visible over this link, listing options like 'ホームページの変更', 'アドオンの管理', '閲覧の履歴と Cookie の削除', 'インターネット オプション', and 'インターネットの表示と接続設定を構成します'.</p>	<p>3. ネットワークとインターネットから「インターネットオプション」を選択してください。</p>
 <p>The screenshot shows the 'インターネットのプロパティ' (Internet Properties) dialog box. The '全般' (General) tab is active, and the 'セキュリティ' (Security) sub-tab is selected and highlighted with a red box. The '閲覧の履歴' (Feeds) section is visible, with a description: '一時ファイル、履歴、Cookie、保存されたパスワード、および Web フォームの情報を削除します。' Below this are buttons for '削除(D)...' and '設定(S)'. The 'デザイン' (Design) section at the bottom has buttons for '色(O)', '言語(L)', 'フォント(N)', and 'ユーザー補助(E)'.</p>	<p>4. インターネットプロパティの「セキュリティ」タブを選択してください。</p>

画像	操作
 <p>インターネットのプロパティ</p> <p>全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定</p> <p>セキュリティ設定を表示または変更するゾーンを選択してください。</p> <p>インターネット ローカル イントラネット <b>信頼済みサイト</b> 制限付きサイト</p> <p>インターネット</p> <p>信頼されたゾーンと制限付きゾーンに一覧表示されていないすべてのインターネットの Web サイトには、このゾーンを使用してください。</p> <p>このゾーンのセキュリティのレベル(L)</p> <p>このゾーンで許可されているレベル: 中から高</p> <p>中高</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ほとんどの Web サイトに適切です。</li> <li>- 安全でない可能性のあるコンテンツをダウンロードする前に警告します。</li> <li>- 未署名の ActiveX コントロールはダウンロードされません。</li> </ul> <p>レベルのカスタマイズ(C)... 既定のレベル(D)</p> <p>すべてのゾーンを既定のレベルにリセットする(R)</p> <p>OK キャンセル 適用(A)</p>	<p>5. インターネットのプロパティの「セキュリティ」タブの「信頼済みサイト」を選択してください。</p>
 <p>インターネットのプロパティ</p> <p>全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定</p> <p>セキュリティ設定を表示または変更するゾーンを選択してください。</p> <p>インターネット ローカル イントラネット <b>信頼済みサイト</b> 制限付きサイト</p> <p><b>信頼済みサイト</b></p> <p>このゾーンには、コンピューターやファイルに損害を与えないと信頼している Web サイトが含まれています。</p> <p>このゾーンに属する Web サイトがあります。</p> <p>このゾーンのセキュリティのレベル(L)</p> <p>このゾーンで許可されているレベル: すべて</p> <p>中</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 安全でない可能性のあるコンテンツをダウンロードする前に警告します。</li> <li>- 未署名の ActiveX コントロールはダウンロードされません。</li> </ul> <p>レベルのカスタマイズ(C)... 既定のレベル(D)</p> <p>すべてのゾーンを既定のレベルにリセットする(R)</p> <p>OK キャンセル 適用(A)</p>	<p>6. インターネットのプロパティの「セキュリティ」タブから「信頼済みサイト」を選択し、「このゾーンのセキュリティレベル」を「中」に設定後、「サイト」を選択してください。</p> <p>※セキュリティレベルが、「カスタム」となっている場合は、「レベルのカスタマイズ」を選択し、「セキュリティ設定 - 信頼されたゾーン」画面を表示してください。「ActiveX コントロールとプラグイン」の「ActiveX コントロールとプラグインの実行」が「有効にする」になっていることを確認してください。</p>

画像	操作
	<p>7. 信頼済みサイトの「この Web サイトをゾーンに追加する」に下記 URL を入力してください。</p> <p>「https://*.shinkin-ib.jp」</p>
	<p>8. 信頼済みサイトの「この Web サイトをゾーンに追加する」に URL を入力後、「追加」を選択し、「閉じる」を選択してください。</p>
	<p>9. インターネットのプロパティの「プライバシー」タブの「サイト」を選択してください。</p>

## 画像

## 操作



10. サイトごとのプライバシー操作の「Webサイトのアドレス」の入力欄に、下記URLを入力します。(半角)


法人インターネットバンキングサービスをご利用の場合

「shinkin-ib.jp」


しんきん電子記録債権サービスをご利用の場合


「dentrans.ne.jp」

「許可」を選択後、「OK」を押下してください。





11. インターネットのプロパティの「プライバシー」タブの「ポップアップブロックを有効にする」が有効（チェックあり）であることを確認後、「設定」を選択してください。

画像	操作
	<p>12. ポップアップブロックの設定の「許可する Web サイトのアドレス」の入力欄に下記 URL を入力し、「追加」を選択してください。</p> <p>「www.shinkin.co.jp」</p>
	<p>13. ポップアップブロックの設定の「許可されたサイト」に「www.shinkin.co.jp」が登録されたことを確認し、「閉じる」を選択してください。</p>


画像	操作
 <p>The screenshot shows the 'Internet Options' dialog box with the 'Security' tab selected. Under the 'Advanced Security Settings' section, the 'Use TLS 1.2' checkbox is checked and highlighted with a red box. The 'OK' button at the bottom is also highlighted with a red box.</p>	<p>14. インターネットのプロパティの「詳細設定」タブを選択してください。「TLS1.2の使用」にチェックを入れます。「適用」を選択し、「OK」を選択してください。</p>

引き続き IE モード関連機能の手順を実施してください。


## IE モード関連機能

画面	操作
 A screenshot of a Windows 10 desktop. The desktop background is a blue and yellow abstract image. Several icons are visible on the desktop, including Recycle Bin, This PC, and various application icons. The Microsoft Edge icon is highlighted with a red square. The taskbar at the bottom shows the Start button and several pinned applications, with the Edge icon also highlighted by a red square.	<p>1. ホームやアプリ一覧から、ブラウザー Microsoft Edge を起動してください。</p>
 A screenshot of the Microsoft Edge application menu. The menu is open, showing various options. The '...' option in the top right corner is highlighted with a red square. At the bottom of the menu, the '設定' (Settings) option is highlighted with a red rectangle. The menu items include: 新しいタブ (Ctrl+T), 新しいウィンドウ (Ctrl+N), 新しい InPrivate ウィンドウ (Ctrl+Shift+N), Zoom (100%), お気に入り (Ctrl+Shift+O), コレクション (Ctrl+Shift+Y), 履歴 (Ctrl+H), ダウンロード (Ctrl+J), アプリ, 拡張機能, パフォーマンス, アラートとヒント, 印刷 (Ctrl+P), Web キャプチャ (Ctrl+Shift+S), 共有, ページ内の検索 (Ctrl+F), 音声で読み上げる (Ctrl+Shift+U), Internet Explorer モードで再読み込みする, and その他のツール.	<p>2. ブラウザー Microsoft Edge にて、ご利用の信用金庫の HP から、ログイン画面に遷移してください。</p> <p>3. 右上の「…」を選択し、メニューから「設定」を選択してください。</p>

画面	操作
	<p>4. 「設定」のタブが新しく表示されます。「既定のブラウザ」を選択してください。</p>
	<p>5. Internet Explorer の互換性の「Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可」にて、「許可」を選択してください。</p>
	<p>6. Internet Explorer の互換性の「Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可」にて、「再起動」を選択し、ブラウザを再起動してください。</p>


画面	操作
	<p>7. 「既定のブラウザ」が開かれている「設定」のタブを閉じてください。</p>
	<p>8. ご利用の信用金庫 HP 画面を表示してください。</p> <p>9. ブラウザー右上の「…」を選択し、メニュー内の「Internet Explorer モードで再読み込みする」を選択してください。</p>



画面	操作
	<p>10. ポップアップ画面にて「このページは Internet Explorer モードで開かれています」が表示されたら、「完了」を選択してください。</p> <p>※「互換表示でこのページを開く」および「次回、このページを Internet Explorer モードで開く」がオフの状態であることを確認してください。</p>
	<p>11. ブラウザーMicrosoft Edge (IE モード) になっていることを確認 (アドレスバーの左に Internet Explorer のアイコン「」が表示) してください。</p> <p>12. 「電子証明書ログイン」を選択してください。</p>

画面	操作
 <p>Windows セキュリティ</p> <p>証明書の選択</p> <p>サイト www12.ib.test.shinkin-ib.jp に対する資格情報が必要です:</p> <p>syouninuser2 8888</p> <p>有効期間: 2022/02/04 から 2022/02/26</p> <p><a href="#">証明書のプロパティを表示します</a></p> <p>その他</p> <p>OK      キャンセル</p>	<p>13.「Windows セキュリティ」画面にて、該当の証明書であることを確認して、「OK」を選択してください。</p>

引き続き電子証明書更新機能の手順を実施してください。

# 電子証明書更新機能

画面	操作
	<p>1. 「ログインパスワード入力」画面にて、ログインパスワードを入力し、「認証」を選択してください。</p>
	<p>2. 「重要なお知らせ画面」の「電子証明書の更新はこちら」を選択してください。</p>
	<p>3. 「電子証明書更新開始」画面にて、「更新」を選択してください。</p> <p>※「専用 USB に保存する」を選択した場合は、「パソコンに保存する」を選択した場合と同様の画面遷移になります。</p>

画面	操作
	<p>4. 「Web アクセスの確認」画面の「はい」を選択してください。</p>
	<p>5. 「Web アクセスの確認」画面の「はい」を選択してください。</p> <p>※「Web アクセスの確認」画面は 2 回表示されます。</p>
	<p>6. 左図のような画面が表示されれば、電子証明書更新が完了しました。「閉じる」を選択してください。</p> <p>※「専用 USB に保存する」を選択した場合は、「電子証明書 更新完了（専用 USB）」という画面が表示されます。（差分は表題のみです。）</p>