












【Microsoft Edge (IE モード) における電子証明書の更新方法】



画像	内容
	<p>1. 「コントロールパネル」を開いてください。 表示されていない場合は検索にて確認してください。</p>
	<p>2. 「ネットワークとインターネット」を選択してください。</p>
	<p>3. 「インターネットオプション」を選択してください。</p>



画像	内容
 <p>The screenshot shows the 'Internet Options' dialog box with the 'Security' tab selected. The 'Security' tab is highlighted with a red box. The 'Content Advisor' section is visible, showing a green shield icon and a description: '一時ファイル、履歴、Cookie、保存されたパスワード、および Web フォームの情報を削除します。' There are buttons for '削除(D)...' and '設定(S)'.</p>	<p>4. インターネットのプロパティから、「セキュリティ」タブを選択してください。</p>
 <p>The screenshot shows the 'Internet Options' dialog box with the 'Security' tab selected. The 'Security level for the Internet zone' section is visible. The 'Trusted Sites' zone is selected with a red box and a green checkmark. The security level is set to 'Medium-High'. The description for this level is: 'ほとんどの Web サイトに適切です。安全でない可能性のあるコンテンツをダウンロードする前に警告します。未署名の ActiveX コントロールはダウンロードされません。' There are buttons for 'レベルのカスタマイズ(C)...', '既定のレベル(D)', and 'すべてのゾーンを既定のレベルにリセットする(R)'.</p>	<p>5. 「信頼済みサイト」を選択してください。</p>
 <p>The screenshot shows the 'Internet Options' dialog box with the 'Security' tab selected. The 'Security level for the Trusted Sites zone' section is visible. The 'Trusted Sites' zone is selected with a red box. The security level is set to 'Medium-Low'. The description for this level is: 'ローカルネットワーク (イントラネット) に存在するサイトに対しては、適切です。ほとんどのコンテンツが警告なしに実行されます。未署名の ActiveX コントロールはダウンロードされません。警告なしの中レベルの保証です。' There are buttons for 'レベルのカスタマイズ(C)...', '既定のレベル(D)', and 'すべてのゾーンを既定のレベルにリセットする(R)'.</p>	<p>6. 信頼済みサイトのゾーンのセキュリティレベルを「中低」に設定後、「サイト」を選択してください。</p>

画像	内容
	<p>7. 信頼済みサイトに下記 URL を追加してください。</p> <p><code>https://*.ib.shinkin-ib.jp</code></p>
	<p>8. 「追加」を選択してください。</p>
	<p>9. Cookie (クッキー) の受入れ設定を行います。「プライバシー」タブの「サイト」ボタンを選択してください。</p>



画像	内容
	<p>10. 「Web サイトのアドレス」の入力欄に、下記 URL を入力します。（半角）</p> <p>法人インターネットバンキングサービスをご利用の場合 shinkin-ib.jp</p> <p>しんきん電子記録債権サービスをご利用の場合 dentrans.ne.jp</p> <p>「許可」ボタンを選択後、「OK」を押下してください。</p>
	<p>11. ポップアップブロックを設定します。「プライバシー」タブの「ポップアップブロックを有効にする」が有効（チェックあり）であることを確認します。「設定」ボタンを選択してください。</p>




画像	内容
	<p>12. 「許可する Web サイトのアドレス」の入力欄に下記 URL を入力します。</p> <p>www.shinkin.co.jp</p> <p>「追加」ボタンを選択してください。</p>
	<p>13. 「許可されたサイト」に「www.shinkin.co.jp」が登録されたことを確認し、「閉じる」ボタンを選択してください。</p>

画像	内容
	<p>14. TLS の設定を確認します。「詳細設定」タブを選択してください。「TLS1.2 使用」にチェックを入れます。「適用」ボタンを選択し、「OK」ボタンを押下してください。</p>
	<p>15. ホームボタンやアプリ一覧から、ブラウザ Microsoft Edge を起動してください。</p>

画像	内容
 <p>A screenshot of the Microsoft Edge application menu. The menu is open, showing various options. The '設定' (Settings) option at the bottom is highlighted with a red rectangular box. Above it, the '...' (More) option is also highlighted with a red rectangular box. Other visible options include '新しいタブ' (New Tab), '新しいウィンドウ' (New Window), '新しい InPrivate ウィンドウ' (New InPrivate Window), 'ズーム' (Zoom), 'お気に入り' (Favorites), 'コレクション' (Collections), '履歴' (History), 'ダウンロード' (Downloads), 'アプリ' (Apps), '拡張機能' (Extensions), 'パフォーマンス' (Performance), 'アラートとヒント' (Alerts and Hints), '印刷' (Print), 'Web キャプチャ' (Web Capture), '共有' (Share), 'ページ内の検索' (Search in page), '音声で読み上げる' (Read aloud), and 'Internet Explorer モードで再読み込みする' (Reload in Internet Explorer mode).</p>	<p>16. ブラウザー-Microsoft Edge にて、ご利用の信用金庫の HP を開き、右上の「…」を選択し、メニューから「設定」を選択してください。</p>
 <p>A screenshot of the Microsoft Edge settings page. The page title is 'Edge edge://settings/profiles'. The left sidebar shows the '設定' (Settings) menu with '既定のブラウザー' (Default browser) highlighted by a red rectangular box. The main content area shows the '既定のブラウザー' settings, including a search bar, a list of profiles, and a 'サインインしてデータを同期' (Sign in to sync data) button.</p>	<p>17. 設定画面にて設定メニューを開き、「既定のブラウザー」を選択してください。</p>

画像	内容
<p>既定のブラウザー</p> <p>Microsoft Edge を既定のブラウザーにする 既定に設定する</p> <p>Internet Explorer の互換性</p> <p>Internet Explorer に Microsoft Edge でサイトを開かせる 互換性のないサイトのみ</p> <p>Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可 許可</p> <p>Internet Explorer モード ページ</p>	<p>18. 「Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可」にて、「許可」を選択してください。</p>
<p>既定のブラウザー</p> <p>Microsoft Edge を既定のブラウザーにする 既定に設定する</p> <p>Internet Explorer の互換性</p> <p>Internet Explorer に Microsoft Edge でサイトを開かせる 互換性のないサイトのみ</p> <p>Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可 許可</p> <p>この設定の変更を有効にするには、ブラウザーを再起動してください 再起動</p> <p>Internet Explorer モード ページ 追加</p>	<p>19. 再起動ボタンを選択し、ブラウザーを再起動してください。</p>
<p>新しいタブ Ctrl+T</p> <p>新しいウィンドウ Ctrl+N</p> <p>新しい InPrivate ウィンドウ Ctrl+Shift+N</p> <p>ズーム 100%</p> <p>お気に入り Ctrl+Shift+O</p> <p>コレクション Ctrl+Shift+Y</p> <p>履歴 Ctrl+H</p> <p>ダウンロード Ctrl+J</p> <p>アプリ</p> <p>拡張機能</p> <p>パフォーマンス</p> <p>アラートとヒント</p> <p>印刷 Ctrl+P</p> <p>Web キャプチャ Ctrl+Shift+S</p> <p>共有</p> <p>ページ内の検索 Ctrl+F</p> <p>音声で読み上げる Ctrl+Shift+U</p> <p>Internet Explorer モードで再読み込みする</p> <p>その他のツール</p>	<p>20. 「既定のブラウザー」を閉じて、ご利用の信用金庫 HP 画面を表示して、ブラウザー右上の「…」を選択し、メニュー内の「Internet Explorer モードで再読み込みする」を選択してください。</p>

画像	内容
<p>1-ザ-007様 への重要なお知らせ</p> <div data-bbox="137 309 842 472"> <p>電子証明書の更新をお願いします</p> <p>現在ご使用の電子証明書の有効期限は、2021年12月28日08時59分までとなります。有効期限を過ぎますとログインができなくなりますので、早めの更新手続きをお願いいたします。</p> <p>> 電子証明書の更新はこちら</p> <p><input type="checkbox"/> このお知らせをしばらく表示しない</p> </div> <div data-bbox="137 483 842 557"> <p>無料ウイルス対策ソフト「Rapport（ラポルト）」をご利用ください</p> <p><input type="checkbox"/> 全てのお知らせをしばらく表示しない</p> </div> <p>次へ</p>	<p>21. ブラウザー-Microsoft Edge (IE モード) でログインし、「重要なお知らせ画面」の「電子証明書の更新はこちら」を選択してください。</p>
<div data-bbox="137 689 863 741"> <p>しんきん電子証明書認証局</p> </div> <div data-bbox="137 752 863 875"> <p>電子証明書更新開始</p> <p>電子証明書の更新を開始します。ご希望の保存先ボタンを押してください。専用USBに保存する場合は、30秒〜1分程度時間がかかりますので、保存が完了するまで、そのままお待ちください。</p> <p><input type="button" value="パソコンに保存する"/> <input type="button" value="専用USBに保存する"/></p> </div> <div data-bbox="137 887 863 1043"> <p>専用USBに保存する場合の事前準備について</p> <ul style="list-style-type: none"> 専用USBをご利用いただくには、当金庫へ専用USBの利用申込をする必要がありますので、当金庫のホームページをご確認いただくか、所定の連絡先までご連絡ください。 電子証明書の保存には管理ソフトを事前にインストールする必要があります。インストールされていない場合は、以下のダウンロードページよりダウンロードし、パソコンにインストールしてください。 <p>専用USBのご案内および管理ソフトのダウンロードページはこちら</p> </div> <p style="text-align: right; font-size: small;">本Webサイト上における各コンテンツは、著作権によって保護されています。</p>	<p>22. ブラウザー-Microsoft Edge (IE モード) になっていることを確認 (アドレスバーの左に Internet Explorer のアイコン「」が表示) 後、電子証明書更新開始画面にて、「パソコンに保存する」ボタンを選択してください。</p> <p>※「専用 USB に保存する」を選択した場合は、「パソコンに保存する」を選択した場合と同様の画面遷移となります。</p>
<div data-bbox="137 1189 916 1659"> <p>Web アクセスの確認</p> <p> この Web サイトはユーザーの代わりにデジタル証明書の操作を実行します。</p> <p>https://www03.ib.test.shinkin-ib.jp/sscm/client/userRenewal11.htm?c_e=1&c_t=1&r_s=3a77c411296812624a2fd80999416acb475245bf</p> <p>ユーザーの代わりにデジタル証明書を操作できるのは、既知の Web サイトだけに制限する必要があります。この操作を許可しますか?</p> <p><input type="button" value="はい(Y)"/> <input type="button" value="いいえ(N)"/></p> </div>	<p>23. 「Web アクセスの確認」画面にて「はい」を選択してください。</p>

画像	内容
	<p>24. 「Web アクセスの確認画面」で、「はい」を選択してください。</p>
	<p>25. ポップアップ画面で表示された「新しい RSA キーを作成してください。」で「OK」を選択してください。</p>
	<p>26. 左図のような画面が表示されれば、電子証明書更新が完了しました。「このウィンドウを閉じる」を選択してください。</p>